

## Afspille en Macromedia Flash-animation i PowerPoint

Flash er egentlig mest animationer på internettet, men det er faktisk muligt at skabe ekstra dynamik og interaktivitet i en PowerPointpræsentation ved at indsætte et Flashobjekt.

Afprøv eksemplet i menuen til højre.

ActiveX-kontrollementet "Shockwave Flash Object", skal findes på computeren, for at kunne afspille Flash-filen i PowerPoint. Hvis det er installeret kan du se en lille mand her til højre. Hvis det ikke er tilfældet, skal du hente den seneste gratis version af [Macromedia Flash Player](#).

Der kan være at du har en ældre version af Shockwave Flash Player på din computer. Det anbefales at hente den seneste version.




### Fremgangsmåde

- **Installer** [Macromedia Flash Player](#) på din computer.
- **Få** vist det **dias**, hvor du vil afspille animationen i normalvisning i PowerPoint.
- **Vælg** fanen **Udvikler**.
- **Tryk Flere kontrollementer** (knappen med hammeren og skruenøglen)



- **Rul** ned i listen og **vælg Shockwave Flash Object**



- **Tryk OK**
- **Træk med musen** skråt ned i diaset for at tegne kontrollementet. Du kan senere ændre størrelsen af kontrollementet ved at trække i størrelshåndtagene.
- **Højreklik** på **Shockwave Flash Object**,
- **Vælg Egenskaber**.
- **Vælg** fanen **Alphabetic**. (se illustration nederst på denne siden)
- **Klik** i feltet til højre for **Movie**
- **Skriv** den fuldstændige sti inklusive filnavnet (f.eks. C:\:Dokumenter\MinFil.swf) eller

internetadresse til den Flash-fil, du vil afspille  
(Du kan evt. downloade en lille swf-fil her: [Lille fyr](#) (*højreklik* og *vælg Gem destination som...*))

- **Test** din præsentation ved at trykke på funktionstasten **F5**

Hvis du vil indstille bestemte indstillinger for afspilning af animationen, skal du anvende følgende fremgangsmåde og lukke dialogboksen **Properties**, når du er færdig:

- For at integrere Flash-filen, så den bliver en fast del af præsentationen vælges **True** i egenskaben **EmbedMovie**.
- Sørg for, at egenskaben **Playing** er indstillet til **True**. Herved afspilles filen automatisk, når diaset vises. Hvis Flash-filen har et indbygget Start/Spol tilbage-kontrollement, kan indstillingen **Playing** indstilles til **False**.
- Hvis du ikke vil have afspillet animationen gentagne gange, skal du vælge **False** i egenskaben **Loop** (klik på cellen for at få vist en nedadgående pil, klik på pilen, og marker **False**).

